


# Windows 10 メール設定方法

Windows 10 メール(POP)

## ・はじめに


本マニュアルは、Windows10 標準メールで、メールの送受信をするための設定例となります。

(1) スタートメニューから、メールを起動します。



※お使いの OS の環境設定により、上記画面例と表示が異なる場合があります。

(2) アカウントの選択画面で、「詳細セットアップ」をクリックします。



(3)詳細セットアップ画面で、「インターネットメール」をクリックします。



- (4)インターネットメールアカウント設定画面が表示されます。  
各項目に入力し、**[サインイン]**ボタンをクリックします。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メールアドレス  
[redacted]@tcn.ne.jp

ユーザー名  
[redacted]@tcn.ne.jp  
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード  
●●●●●●●●

アカウント名  
[redacted]@tcn.ne.jp

この名前を使用してメッセージを送信  
[redacted]

受信メール サーバー  
mail.tcn.ne.jp

アカウントの種類  
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー  
mail.tcn.ne.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

キャンセル      **サインイン**

メールアドレス	メールアドレスを入力します。
ユーザー名	メールアドレスを入力します。
パスワード	パスワードを入力します。
アカウント名	メールアドレスを入力します。
この名前を使用してメッセージを送信	任意の名前を入力します。 (送信先に設定した名前が表示されます)
受信メールサーバー	mail.tcn.ne.jp と入力します。
アカウントの種類	POP3 を選択します。
メールの送信(SMTP)サーバー	mail.tcn.ne.jp と入力します。
送信サーバーには、認証が必要です	チェックします。
送信メールに同じユーザー名とパスワードを仕様する	チェックします。
受信メールには SSL が必要	チェックします。
送信メールには SSL が必要	チェックします。

(5) 設定完了後、メール画面が表示されます。以上で設定完了です。

